




開啟你們的 GMAIL 點視窗右上方的圓圈，然後會出現下方方格，點選新增其他帳號。





進入下一個選擇 MAIL 的部分點選其他，之後進入下一頁。





 設定電子郵件


 Google

 Outlook、Hotmail 以及 Live

 Yahoo

 Yahoo 奇摩電子信箱

 Exchange 和 Office 365

 其他

再新增輸入公司的 MAIL 之後，按下繼續。



新增電子郵件地址

輸入你的電子郵件地址

karl.hsu@sumeeko.com

輸入公司MAIL之後，下方點下繼續

手動設定

繼續

輸入密碼之後在下一步

karl.hsu@sumeeko.com

密碼

MAIL密碼為: \$umeek0
如果密碼設定不一樣請通知企劃部拿到正確密碼

繼續

這時候會到內送伺服器設定的頁面，確認你的使用者名稱跟密碼，並且伺服器上的設定要跟圖上一樣，確認之後點繼續。

內送伺服器設定

使用者名稱
karl.hsu@sumeeko.com


密碼
.....

伺服器
mail.sumeeko.com 手機資料需跟此圖相同

從伺服器中刪除電子郵件
當我從收件匣刪除時 ▼

繼續

這時候會出現憑證無效的警告標示，我們只需要點選[進階]，之後會進入憑證資訊，將頁面下滑到最下面，點選確定繼續。



伺服器要確認有沒有加上[MAIL.]如圖，並將安全性設定下拉式選單設定無。
完成後點繼續

內送伺服器設定

使用者名稱或密碼不正確。

使用者名稱

karl.hsu@sumeeko.com

密碼

.....



伺服器

mail.sumeeko.com

剛看到伺服器會是sumeeko.com
請在前方加上MAIL.如圖。

通訊埠

110

確認通訊埠是否為 110

安全性類型

無

無法保證電子郵件安全性

安全性類型設定為無。



從伺服器中刪除電子郵件

當我從收件匣刪除時



繼續

接下來會跳到外寄伺服器，一樣點選[進階]，並且在憑證資訊拉到最下面點選確定繼續。



```
3y0DeLQKngpX0eLXUzXjdyd4ZLH vWtF 1u4Z/  
GN  
5vqAYnQlsbEI9shwf9bKwR9qwls  
QwLsy6NT06wAQNEKneoQ3Wrc/  
v8+8n2ltv4ISV5aa280=  
-----END CERTIFICATE-----
```

確定繼續

步驟與剛剛一樣，如果還有跳出伺服器的話，請認認有沒有如圖一樣，並且安全性下拉式選單設定無。

外寄伺服器設定

使用者名稱或密碼不正確。

使用者名稱

karl.hsu@sumeeko.com

密碼

.....



伺服器

mail.sumeeko.com

剛看到伺服器會是sumeeko.com
請在前方加上MAIL.如圖。

通訊埠

25

確認通訊埠是否為 25

安全性類型

無

無法保證電子郵件安全性

安全性類型設定為無。



從伺服器中刪除電子郵件

當我從收件匣刪除時



繼續

設完成之後，就能使用個人 MAIL



帳戶選項

同步處理頻率：

不同步處理

同步處理頻率可以資造個人需求設定 ▼




收到電子郵件時通知我



同步處理這個帳戶的電子郵件

之後我們回到一開始 GMAIL 的頁面，點選圈圈就會出現公司 MAIL 讓你選擇



下圖為收信的例子

